

# MODE CHANNEL COMMANDER ET MODE « PRIVE » – TUTORIAL

## 1. CREER UNE TOUCHE SPECIFIQUE « CHANNEL COMMANDER »

L'utilisation du mode «Channel Commander» dans TeamSpeak nécessite dans un premier temps d'affecter une touche à ce mode de communication ; **cette touche doit être distincte de celle utilisée pour les transmissions «normales»** (c'est-à-dire à TOUS les participants du channel). J'utilise personnellement la touche <CTRL> gauche pour les transmissions normales et la touche <CTRL> droite pour la fonction Channel Commander

Dans TeamSpeak, cliquer sur le menu <Settings>/<Key Settings> puis dans la fenêtre affichée sur le bouton [Add]. La fenêtre suivante apparaît



Définir dans la boîte <Action> : **Whisper to /Chan. Commander/In own channel**

Cliquer alors sur le bouton <Set> le plus à gauche et appuyez sur la touche que vous avez décidé d'affecter à Channel Commander..Ici la touche <CTRL> droite

Il ne vous reste plus qu'à cliquer OK et à vérifier dans l'écran suivant que la touche choisie a été correctement affectée



Cliquer sur le bouton [Close]. Votre touche est affectée

## 2. PASSER EN MODE «CHANNEL COMMANDER»

A tout moment pour passer en «Channel Commander», il faut aller dans le menu <Self> de TeamSpeak et cliquer sur <Channel Commander>.



Votre «Nickname» sera alors précédé d'un **point rouge** indiquant que vous avez correctement basculé en Channel Commander. Tester la touche affectée à la fonction Channel Commander. Une émission correcte est indiquée par l'allumage du point rouge. Lorsque vous émettrez avec cette touche **SEULS LES AUTRES MEMBRES EN MODE CHANNEL COMMANDER vous recevront** ; si vous appuyez sur la touche d'émission « normale », **TOUT LE MONDE** vous recevra.

Outre le fait que le mode «Channel Commander» est utile afin de ne pas interférer avec les transmissions normales, il est également souvent utilisé pour indiquer aux pilotes qui est le contrôleur actif dans le canal TS (ce d'autant que son «NickName» peut ne pas l'indiquer explicitement)

Pour quitter le mode Channel Commander, rebasculer en mode normal, en utilisant de nouveau la fonction <Self/Channel Commander>

## 3. UTILISER UN MODE STRICTEMENT PRIVE

Il peut être nécessaire d'utiliser un mode strictement privé **entre 2 participants** (quand notamment plusieurs membres sont en mode « Channel Commander ». Il faudra affecter une 3<sup>ème</sup> touche pour cela de la façon suivante (respecter l'ordre)

Retournez dans le menu <Settings>/<Key Settings> de TeamSpeak et cliquer sur [Add]


Choisir l'action **Whisper to Player List**

Renseigner l'identifiant du "correspondant privé" souhaité dans la boîte [Player to add] ; il s'agit de son «NickName» TeamSpeak.


Cliquer alors sur [Add] afin qu'il soit ajouté dans la fenêtre de droite

Définissez maintenant la touche à affecter à cet correspondant privé de la même façon que précédemment (<Set> de gauche et touche choisie ; j'utilise souvent la touche <ALT GR>

Si tout c'est bien passé vous obtiendrez l'écran suivant.



Cliquez sur OK..c'est terminé. Vous reviendrez à l'écran ci-dessous. Cliquer sur [Close]



La touche assignée à ce membre vous permettra de dialoguer avec **LUI SEUL** lorsque vous l'utiliserez en émission. Evidemment, votre interlocuteur «privé» devra effectuer la même procédure pour vous. Notez aussi que tout est mémorisé par TeamSpeak. Si votre interlocuteur change de «NickName», d'une connexion à l'autre, votre touche assignée sera inefficace. **D'où l'intérêt de se choisir une bonne fois pour toute un «NickName» TS UNIQUE ET PERMANENT** (J'utilise maintenant toujours <Hervé Sors/LFBB FIR Team>)